

Утверждаю:
Зав. отделением
фельдшер Карпова Е.А.
Карп - 09.01.19

«Универсальные меры защиты» медперсонала от заражения ВИЧ – инфекцией и гемоконтактными гепатитами

КАЖДОГО ПАЦИЕНТА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННОГО!!!

- 1)Использовать в работе исправное медицинское оборудование, преимущественно одноразовый мед. инструментарий.
- 2)Использовать при проведении манипуляций,сопровождающихся образованием брызг крови,секретов,экскретов,барьерные средства защиты (СИЗ):
 - спецодежда с длинным рукавом, либо использование нарукавников;
 - маска, очки или щитки (**обычные очки не обеспечивают защиту от гемоконтактных инфекций!**);
 - перчатки; резиновые фартуки.

Предпочтение отдавать СИЗ однократного применения.

При загрязнении любых СИЗ проводится их замена.

- 3)Проводить гигиеническую обработку рук:
 - перед непосредственным контактом с пациентом;
 - после контакта с неповрежденной кожей пациента;
 - после контакта с секретами или экскретами, слизистыми оболочками, повязками;
 - перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;
 - после контакта с загрязненным медицинским оборудованием и другими объектами или находящимися в непосредственной близости от пациента;
 - после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами.

При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин, заклеивать поврежденные места лейкопластырем или медицинским клеем!

4)Использовать перчатки:

- во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами,слизистыми оболочками, поврежденной кожей;
- не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от одного пациента к другому ли от контаминированного участка тела – к чистому;
- не надевать перчаток меньшего размера;
- при повышенной опасности заражения – работать в 2-х парах перчаток;
- после снятия перчаток проводить гигиеническую обработку рук.

5)Соблюдать меры предосторожности при работе с острыми,колющими инструментами:

- не надевать колпачки на использованные иглы;
- не работать иглой без шприца;
- после использования сбрасывать шприцы с иглами в непрокальваемые контейнеры; либо использовать контейнеры с иглоотсекателями.

6)Для забора и транспортировки крови использовать вакутейнеры.

7)При загрязнении биологическими жидкостями спецодежды необходимо ее снять, погрузить в дезраствор и одеть сменный комплект спецодежды.